COMO INSTALAR OS APLICATIVOS PARA ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

O objetivo deste manual é orientar o usuário a fazer a instalação correta dos aplicativos desenvolvidos pela GTI que fazem a atualização automática.

Os programas são instalados numa que será chamada neste documento de ***pasta local,*** a ser escolhida pelo operador no nomento da instalação.

Quando existe uma nova versão do programa ele é colocado numa pasta compartilhada que será chamada neste documento de ***pasta no servidor***,.

No caso de Goiânia a pasta local é **C:\CEFET ou D:\CEFET e** a pasta no servidor é: \\TERRA\APLICATIVOS que está no computador \\TERRA Em outro campus, a **pasta no servidor** poderá ser qualquer pasta compatilhada na rede, onde serão colocadas as novas versões dos programas.

A atualização automática funciona apenas quando os computadores estão na mesma rede.

Os aplicativo que fazem atualização automática são compostos de 2 módulos com as seguintes extensões: **.EXE** e **.MDL.EXE.**
As funções dos 2 módulos são:
a) O módulo **PROGRAMA.EXE** testa se existe uma versão mais atualizada.
b) O módulo **PROGRAMA.MDL.EXE** é o módulo executável do aplicativo.

O **PROGRAMA.EXE** testa se data da última atualização do **PROGRAMA.MDL.EXE** que está na ***pasta local*** é mais antiga do que a versão que se encontra na ***pasta no servidor***. Se for mais antiga, ele faz primeiramente a cópia da versão do servidor para a pasta local do seu computador.


COMO INSTALAR:

1) Acessar pelo ambiente de rede a **pasta no servidor** e copiar os seguintes os arquivos para a **pasta local** do seu computador.


   NOME_DO_PROGRAMA.EXE (aplicativo)
   NOME_DO_PROGRAMA.MDL.EXE (aplicativo)
   NOME_DO_PROGRAMA – CONFIGURAÇÃO (arquivo bath)

   O arquivo de configuração (PROGRAMA – CONFIGURAÇÃO) é um atalho para o PROGRAMA.EXE passando o parâmetro /CONFIG.
   Ficando da seguinte maneira:"**PROGRAMA.EXE /CONFIG**"
   Se o arquivo de configuração não estiver presente ele poderá ser criado a qualquer momento a pasta local do computador.


2) Ir para a **pasta local** onde foram copiados os arquivos e clicar com o botão direito do mouse no arquivo PROGRAMA – CONFIGURAÇÃO e acessar o menu PROPRIEDADES, conforme a figura abaixo e verificar se no campo OBJETO, a letra do drive (C:\ ou D:\) é mesma do local onde você copiou os arquivos (c:\cefet ou d:\cefet). Se a letra for diferente você deverá trocá-la e colocar a mesma letra do disco noqual estão os arquvos.(c:\cefet ou d:\cefet). Após trocar a letra, clicar em OK.



3) Após executar o ítem 2, você deverá clicar com o botão esquerdo do mouse no arquivo PROGRAMA – CONFIGURAÇÃO e irá aparecer um ícone ao lado do relógio do computador, confirme a figura abaixo.



4) Clicar no ícone com o botão direito do mouse e irá aparecer 2 opções: CONFIGURAÇÃO e SAIR.
5) Ao clicar em CONFIGURAÇÃO irá aparecer a tela de configuração das pastas de atualização do sistema, confirme a figura abaixo:



6) O campo **Arquivo Novo** corresponde à **pasta no sevidor**, onde estão os arquivos novos que foram atualizados.
   O campo **Arquivo Atual** corresponde à **pasta local**, no computador onde deverá ser copiado o arquivo novo que será executado.
   Após atualizar este 2 campos, clicar o botão APLICAR, para que os dados gravados.

7) Após aplicar, a janela deverá ser fechada e também o ícone deverá ser fechado seguinte o mesmo procedimento do ítem 4 e clicando na opção SAIR.

8) O programa já poderá ser executado. Se aparecer a tela de autenticação, conforme figura abaixo, a instalação foi bem sucedida. O usuário deverá solicitar o cadastro e autorização na GTI.

